

Anlage 2 der Grundsätze zur elektronischen Beantragung und Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Einzugsstellen nach § 108b SGB IV

Stand: 01.06.2023
Gültig ab: 01.01.2024
Version: 1.0.0

Inhaltsverzeichnis

1	Zeichendarstellung	3
2	Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung.....	4

1 Zeichendarstellung

Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld

n = numerisches Feld

m = Mussangabe unter Bedingungen

M = Mussangabe

Die Datenübertragung im Meldedialog erfolgt auf Grundlage von XML. Die Dateninhalte werden in XML-Schemata dargestellt. Für die technische Umsetzung sind diese XML-Schemata maßgeblich. Vor der Versendung der Meldungen ist eine Schemavalidierung durchzuführen.

2 Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung

Zeile	Ebene	Name	Inhalt / Erläuterung	Art	Typ	Länge
1	1	Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung	Hauptdatenfeldgruppe	M		
2	2	Versionsnummer	Versionsnummer des übermittelten Datensatzes 1.0.0 - 9.9.9	M	an	005
3	2	Steuerungsdaten	Datenfeldgruppe	M		
4	3	Absendernummer	Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes - vormals BBNR-ABSENDER). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im gemeinsamen Rundschreiben "Meldeverfahren zur Sozialversicherung" beschrieben. (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnnn	M	an	008
5	3	Empfaengernummer	Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes - vormals BBNR-EMPFAENGER). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) nnnnnnnn In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen.	M	an	008

Zeile	Ebene	Name	Inhalt / Erläuterung	Art	Typ	Länge
			(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) Annnnnnn			
6		3 Datum Erstellung	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form: Jhjj-mm-tt (Datum) Thh:mm:ss (Uhrzeit)	M	an	019
7		3 Datensatz ID	Eindeutige Kennzeichnung des Datensatzes durch den Ersteller	M	an	032
8		3 Referenz_ID	Hier ist die durch den Arbeitgeber übermittelte eindeutige Datensatz_ID anzugeben.	M	an	032
9		3 Aktenzeichen_Verursacher	Sofern ein Aktenzeichen beim Verursacher besteht, ist dieses anzugeben.	m	an	020
10		3 Stornierung	Datenfeldgruppe	m		
11		4 Stornokennzeichen	Kennzeichen Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung: J = Stornierung	M	an	001
12		4 Datensatz-ID Ursprungsmeldung	Datensatz-ID des ursprünglich übermittelten Datensatzes.	M	an	032
13		2 Angaben_AG	Datenfeldgruppe	M		
14		3 Hauptbetriebsnummer	Die Hauptbetriebsnummer qualifiziert den Arbeitgeber als Beitragsschuldner. Insofern ist hier die Betriebsnummer anzugeben, unter der die Sozialversicherungsbeiträge nachgewiesen wurden	M	an	008
15		2 Bescheinigung	Element zur Übermittlung des kodierten PDF	m	an	nnn
16		2 Versagung_Bescheinigung	Die Bescheinigung wird aufgrund der nachfolgende Gründe versagt: 1 = Beitragsrückstand 2 = Kein laufendes AG Konto	m	n	001
17		2 Entfall_Abonnentenmodell	Abonnentenmodell kann aufgrund folgender Gründe nicht mehr fortgeführt werden: 1 = Beitragsrückstand 2 = Entfall wegen Schließung AG Konto	m	n	001